# 中国气象科学研究院

## 庐山云雾观测数据集建设项目

雾滴谱仪 数据使用说明文档

> 中国气象科学研究院 成都信息工程大学

> > 2021年12月

## 目录

1	概述	1
2	文件头信息说明	1
3	存储格式说明	3
	3.1 nc 格式存储说明	3
	3.1.1 维度信息	4
	3.1.2 变量和属性信息	4
	3.1.3 nc 存储示例	6
	3.2 csv 格式存储说明	8
	3.2.1 文件头描述信息	8
	3.2.2 要素代码	8
	3.2.3 csv 存储示例	9
4	数据读取说明	9
	4.1 nc 格式文件读取	10
	4.1.1 组(groups)的定位与读取	10
	4.1.2 文件头信息读取	11
	4.1.3 观测要素信息读取	12
	4.2 csv 格式文件读取	12
	4.2.1 文件头信息读取	12
	4.2.2 观测要素信息读取	13
	4.3 Station_level 和质量控制码说明	14
	4.3.1 Station_level 说明	14
	4.3.2 质量控制码说明	15

#### 1 概述

雾滴谱仪数据集包括 netCDF4 格式数据和 csv 文本数据两种,数据文件内容包括文件头和数据实体两部分,数据实体包括观测数据和相应的质量控制信息。先存储文件头,即描述信息和要素代码,再存储数据实体,即观测数据和质量控制信息。一个数据文件存放着设备当天的观测数据。

#### 2 文件头信息说明

雾滴谱仪的文件头包括描述信息和要素代码两部分,具体信息见表1。

表1 雾滴谱仪文件头信息

序号	要素代码	代码全称	要素名称	单位	备注
1	Station_name	Station name	站名	-	描述信息
2	Country	Country	国家	-	描述信息
3	Province	Province	省份	_	描述信息
4	City	City	地市	_	描述信息
5	County	County	区县	_	描述信息
6	Station_ID	Station identity	ion identity 区站号 -		描述信息
7	LAT	Latitude	纬度	。 (度)	描述信息
8	LON	Longitude	经度	。 (度)	描述信息
9	ALT	Altitude	测站海拔高 度	m (米)	描述信息
10	Station_type	Station type	Station type 测站类型 -		描述信息
11	Station_level	Station level	测站级别	-	描述信息
12	12 Admi_code_CHN Administration area code of China		行政区代码	-	描述信息

13	Mete_data_code	Meteorological data code	资料代码	-	描述信息
14	Manufacturer_model	Manufacturer and model	厂家代码	_	描述信息
15	Software_version	Software version	软件版本	_	描述信息
16	FSD_sens_HGT	Fog monitor height	雾滴谱仪距 地面高度	m (米)	描述信息
17	Data_level	Data level	数据级别	_	描述信息
18	Timezone	Timezone	时区	_	描述信息
19	Time_resolution	Time resolution	时间分辨率	s (秒)	描述信息
20	Sample_area	Sample area	采样面积	mm2 (平方毫 米)	描述信息
21	Channel_count	Channel count	分档数	_	描述信息
22	Size_each_bin	Size of each bin	每档尺度	μm (微米)	描述信息
23	Obse_begi_DT	Observing beginning datetime	观测数据起 始时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
24	Obse_end_DT	Observing ending datetime	观测数据终 止时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
25	Data_crea_DT	Data creating datetime	数据创建时 间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
26	Dataset_version	Dataset version	数据集版本	-	描述信息
27	Datetime	Datetime	资料时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	要素代码
28	Temp_ambi	Ambient temperature	环境温度	。C (摄氏度)	要素代码
29	Temp_reco	Recovery temperature	恢复温度	。C (摄氏度)	要素代码
30	Reje_DOF	Reject particles that fall outside the FM 100's depth of field	景深外粒子 个数	-	要素代码
31	Numb_part_chan Particles number per channel		分档粒子个 数	_	要素代码
32	Numb_conc	Number concentration	数浓度	cm-3 (个/立 方厘米)	要素代码
33	Volu_conc	Volume concentration	体积浓度	μm3 cm-3(立 方微米/立方 厘米)	要素代码
34	LWC	Liquid water	液态水含量	g m-3 (克/立	要素代码

		content		方米)	
35	MVD	Median volume diameter	体积中值直 径	μm (微米)	要素代码
36	ED	Effective diameter	有效直径	μm (微米)	要素代码
37	TAS	True air speed	真实的空气 流速	m s-1 (米/秒)	要素代码
38	Status	Status	状态	_	要素代码
39	Q_data	Quality control code of data	数据质控符	_	要素代码

#### 3 存储格式说明

## 3.1 nc 格式存储说明

基于 netCDF4. 0 标准对文件头信息和数据实体按照树形目录分组存储,树形目录结构如图 1 所示。具体地,依据 netCDF4. 0 特性,对文件头要素信息和观测要素信息进行分组(groups),共分为两个大组,分别是 file\_information(文件头信息)和 observational\_information (观测要素信息); 其中file\_information(文件头信息)又包含 station(站点信息)、instrument(设备信息)以及 data(数据信息)三个组。




图 1 雾滴谱仪数据的 nc 格式存储的树形目录结构

## 3.1.1 维度信息

雾滴谱仪数据进行 nc 存储时的维度信息见表 2。

序号	维名称	描述	值	备注
1	Datetime	时间	UNLIMITED (观测记录随时 间的增加而增加)	/
2	Dime_Numb_part_ch	分档数	20	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50

表 2 雾滴谱仪 nc 存储的维度信息

## 3.1.2 变量和属性信息

雾滴谱仪数据进行 nc 存储时的变量和属性信息见表 3。

#### 表 3 雾滴谱仪 nc 存储的变量和属性信息

序号	变量名	维度	数据类型	组信息
1	Station_name	1×1	string	/file_information/station
2	Country	1×1	string	/file_information/station
3	Province	1×1	string	/file_information/station
4	City	1×1	string	/file_information/station
5	County	1×1	string	/file_information/station
6	Station_ID	1×1	string	/file_information/station
7	LAT	1×1	float	/file_information/station
8	LON	1×1	float	/file_information/station
9	ALT	1×1	ushort	/file_information/station
10	Station_type	1×1	string	/file_information/station
11	Station_level	1×1	string	/file_information/station
12	Admi_code_CHN	1×1	string	/file_information/station
13	Mete_data_code	1×1	string	/file_information/instrument/
14	Manufacturer_model	1×1	string	/file_information/instrument/
15	Software_version	1×1	string	/file_information/instrument/
16	FSD_sens_HGT	1×1	float	/file_information/instrument/
17	Data_level	1×1	string	/file_information/data/
18	Timezone	1×1	string	/file_information/data/
19	Time_resolution	1×1	ubyte	/file_information/data/
20	Sample_area	1×1	float	/file_information/data/
21	Channel_count	1×1	ubyte	/file_information/data/
22	Size_each_bin	20×1	ubyte	/file_information/data/
23	Obse_begi_DT	1×1	string	/file_information/data/
24	Obse_end_DT	1×1	string	/file_information/data/
25	Data_crea_DT	1×1	string	/file_information/data/
26	Dataset_version	1×1	string	/file_information/data/
27	Datetime	Datetime  ×1	string	/observational_information/
28	Temp_ambi	Datetime ×1	float	/observational_information/
29	Temp_reco	Datetime  ×1	float	/observational_information/
30	Reje_DOF	Datetime  ×1	ushort	/observational_information/
31	Numb_part_chan	Datetime  ×	ushort	/observational_information/

		Dime_Numb_pa		
		rt_ch		
32	Numb_conc	Datetime  ×1	float	/observational_information/
33	Volu_conc	Datetime  ×1	float	/observational_information/
34	LWC	Datetime  ×1	float	/observational_information/
35	MVD	Datetime  ×1	float	/observational_information/
36	ED	Datetime  ×1	float	/observational_information/
37	TAS	Datetime ×1	float	/observational_information/
38	Status	Datetime ×1	ubyte	/observational_information/
39	Q_data	Datetime  ×1	ubyte	/observational_information/

nc 存储时所用数据类型的信息见表 4。

表 4 nc 存储数据类型说明

数据类型	存储长度(单位: bit)	存储数据范围	精度
byte	8	[-128, 127]	_
ubyte	8	[0, 255]	_
short	16	[-32768, 32767]	_
ushort	16	[0, 65535]	_
int	32	[-2147483648, 2147483647]	-
uint	32	[0, 4294967295]	_
int64	64	[-9223372036854775808, 9223372036854775808]	_
uint64	64	[0, 18446744073709551615]	-
float	32	[-3.40E+38, 3.40E+38]	7位
double	64	[-1.79E+308, 1.79E+308]	16 位
string	_	_	_

## 3.1.3 nc 存储示例

图 2 是在 HDFView 3.1.0 软件中打开雾滴谱仪数据的 nc 存储格式文件后所显示的信息,根据分组信息以树状目录结构对

nc 存储格式文件中的数据内容进行展示。



图 2 雾滴谱仪数据文件的 nc 格式存储示例

#### 3.2 csv 格式存储说明

先存放文件头描述信息和要素代码,再按照时间顺序依照要素代码的既定顺序对数据实体进行逐行存储,各数据项间用","间隔。同时,文件头描述信息、观测要素与数据实体间用换行符进行区分,第1行为文件头信息,第2行为观测要素信息,第3行及之后为数据实体,逐行存储结构如图3所示。

С	sv文本数据
文/	件头描述信息
	要素代码
	数据实体1
Š	数据实体2
· ·	数据实体n

图 3 雾滴谱仪数据的 csv 文本格式的逐行存储结构

## 3.2.1 文件头描述信息

Lushan cloud and fog experiment station, China, Jiangxi, Jiujiang, Lushan scenic area, LSYWZ, 29. 57, 115. 97, 1080, 1, 015, 360400, FSD (Fog droplet distribution), DMT FM-100, PADS3 (Old version) / PADS4 (New version), 0. 8, LX, UTC+8, 1, 0. 24, 20, 24 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50, 2020-01-02 08:21:43, 2020-01-02 23:59:59, 2021-12-12 00:20:28, 1. 0

#### 3.2.2 要素代码

Datetime, Temp\_ambi, Temp\_reco, Reje\_DOF, Numb\_conc, Volu\_conc, LWC, MVD, ED, TAS, Status,

#### 3.2.3 csv 存储示例

图 4 是在 Windows 操作系统自带的记事本软件(Notepad) 中打开雾滴谱仪数据的 csv 存储格式文件后所显示的信息,根据 文件头描述信息、要素代码和数据实体逐行数据内容进行展示。




图 4 雾滴谱仪数据文件的 csv 格式存储示例

#### 4 数据读取说明

以 Python 语言为例对雾滴谱仪数据集的 nc 格式数据和 csv 文本数据的读取使用进行说明,其中的示例代码可按从前往后的顺序运行,运行环境及配置信息如下:

●语言环境: Python 3.8.12

- ●运行环境: Windows 10 专业版 21H2
- ●IDE 环境: Visual Studio Code
- ●Python 工具包: pandas、numpy、netcdf4

其中 CSV 读取的 filereader 包是专门为本数据集编写,在导入该工具包时,应将此包复制到项目根目录中。

#### 4.1 nc 格式文件读取

雾滴谱仪数据集的 nc 存储,是基于 netCDF4.0 按照文件头信息(file\_information)和观测要素信息(observational\_information)进行分组(groups)并以树状目录结构进行数据的存储,其中,文件头信息(file\_information)又分为了站点信息(station)、设备信息(instrument)和数据信息(data)三个组。因此,在进行数据的读取使用时,也依据分组信息对文件头描述信息、观测要素信息和数据实体进行读取。

#### 4.1.1 组 (groups) 的定位与读取

示例代码:

```
import netCDF4 as nc

# 打开文件名为"nc_demo.nc"的 nc 格式存储数据文件
nc_obj = nc.Dataset(r'./nc_demo.nc')

# 查看当前状态的 groups 信息
print(nc_obj.groups.keys())

# 定位到 file_information 组
file_group = nc_obj.groups['file_information']

# 分别定位到 station 组、instrument 组以及 data 组
```

```
station_group = file_group.groups['instrument']
instrument_group = file_group.groups['instrument']
data_group = file_group.groups['data']
# 定位到 observational_information 组
obs_group = nc_obj.groups['observational_information']
# 查看 file_information 组下的分组
print(file_group.groups.keys())
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['file_information', 'observational_information'])
dict_keys(['station', 'instrument', 'data'])
```

#### 4.1.2 文件头信息读取

#### 示例代码:

```
# 查看变量名
print(station_group.variables.keys())
print(instrument_group.variables.keys())
print(data_group.variables.keys())
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['Station_name', 'Country', 'Province', 'City', 'County', 'Station_ID', 'LAT', 'LON', 'ALT', 'Station_type', 'Station_level', 'Admi_code_CHN'])

dict_keys(['Mete_data_code', 'Manufacturer_model', 'Software_version', 'FSD_sens_HGT'])

dict_keys(['Data_level', 'Timezone', 'Time_resolution', 'Sample_area', 'Channel_count', 'Size_each_bin', 'Obse_begi_DT', 'Obse_end_DT', 'Data_crea_DT', 'Dataset_version'])
```

#### 示例代码:

```
# 查看 Station_name 信息
station_name_var = station_group.variables['Station_name']
print(station_name_var[:])
print(station_name_var.long_name)
print(station_name_var.units)
```

#### 示例代码运行结果:

Lushan cloud and fog experiment station Station name

\_

#### 4.1.3 观测要素信息读取

#### 示例代码:

```
# 查看变量名
print(obs_group.variables.keys())
# 查看 Temp_ambi 信息
datatime_var = obs_group.variables['Temp_ambi']
print(datatime_var[:])
print(datatime_var.long_name)
print(datatime_var.units)
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['Datetime', 'Temp_ambi', 'Temp_reco', 'Reje_DOF', 'Numb_conc', 'Volu_conc', 'LWC', 'MVD', 'ED', 'TAS', 'Status', 'Q_data', 'Numb_part_chan'])

masked_array(data=[ nan, nan, nan, ..., 9.475428, 9.524253, 9.470342], mask=False, fill_value=1e+20, dtype=float32)
'Ambient temperature'
'°C'
```

#### 4.2 csv 格式文件读取

## 4.2.1 文件头信息读取

#### 示例代码:

```
from filereader import CSVReader

reader = CSVReader(r'./csv_demo.csv')
data = reader.read()
print(data['header'])
```

#### 示例代码运行结果:

```
{'Station_name': 'Lushan cloud and fog experiment station', 'Country': 'China',
```

```
'Province': 'Jiangxi',
 'City': 'Jiujiang',
 'County': 'Lushan scenic area',
 'Station_ID': 'LSYWZ',
 'LAT': '29.57',
 'LON': '115.97',
 'ALT': '1080',
 'Station_type': '1',
 'Station_level': '015',
 'Admi_code_CHN': '360400',
 'Mete_data_code': 'FSD (Fog droplet distribution)',
 'Manufacturer_model': 'DMT FM-100',
 'Software_version': 'PADS3 (Old version) / PADS4 (New version)',
 'FSD_sens_HGT': '0.8',
 'Data_level': 'LX',
 'Timezone': 'UTC+8',
 'Time resolution': '1',
 'Sample_area': '0.24',
 'Channel_count': '20',
 'Size_each_bin': ['2', '4', '6', '8', '10', '12', '14', '16', '18', '20', '23', '26', '29', '32', '35', '38',
'41', '44', '47', '50'],
 'Obse_begi_DT': '2020-01-02 08:21:43',
 'Obse_end_DT': '2020-01-02 23:59:59',
 'Data_crea_DT': '2021-12-12 00:20:28',
 'Dataset_version': '1.0'}
```

### 4.2.2 观测要素信息读取

### 示例代码:

print(data['obs']

#### 示例代码运行结果:

			Datetime	e Temp_a	mbi	Temp_reco	Reje_DO	OF Numb	_conc	Volu_conc	1
0	2020-0	1-02	08:21:43	3					[]	Nan	
1	2020-0	1-02	08:21:44	4					[]	Nan	
2	2020-0	1-02	08:21:4	5					[]	Nan	
3	2020-0	1-02	08:21:46	5					[]	Nan	
4	2020-0	1-02	08:21:4	7					[]	Nan	
50410	2020-0	1-02	23:59:5	9.474	321	9.560284	2875	. 0	[]	73.190605	
50411	2020-0	1-02	23:59:56	9.523	148	9.609124	1762	. 0	[]	44.535122	
50412	2020-0	1-02	23:59:5	9.475	428	9.560284	2313	. 0	[]	73.158531	
50413	2020-0	1-02	23:59:58	9.524	253	9.609124	3033	. 0	[]	87.087265	
50414	2020-0	1-02	23:59:59	9.470	342	9.560284	4011.	. 0	[]	103.727341	
	LWC		MVD	ED		TAS	Status (	_data	Numb_p	art_chan	
0	NULL		Nan	Nan		Nan	Nan	Nan		8	
1	NULL		Nan	Nan		Nan	Nan	Nan		8	
2	NULL		Nan	Nan		Nan	Nan	Nan		8	
3	NULL		Nan	Nan		Nan	Nan	Nan		8	
4	NULL		Nan	Nan		Nan	Nan	Nan		8	
50410	NULL	0.004	598 7.5	536495	6.81	0345 13.	098276	1		Θ	
50411	NULL	0.002	194 6.6	536115	5.77	2817 13.	099407	1		Θ	
50412	NULL	0.002	193 5.2	222948	4.71	4823 13.	013767	1		Θ	
50413	NULL	0.004	033 7.	775458	6.0	7491 13.	014891	1		Θ	
	NULL	0.005	966 8 6	594445	7.0	7424 13.	398085	1		Θ	

## 4.3 Station\_level 和质量控制码说明

## 4.3.1 Station\_level 说明

代码 015 表示地面观测站中的其他气象站类别。其中, 01 表示地面观测站(站网), 5 表示其他气象站(站台级别)。

## 4.3.2 质量控制码说明

数据质量控制码的取值及含义见表 5。

表 5 质量控制码的标识/代码表

质量控 制码	描述	含义
0	数据正常	通过质量控制,未发现数据异常;或数据虽异常,但最终确认数据正确
1	数据可疑	通过质量控制,发现数据异常,且未明确数据正确还是错误
2	数据错误	通知质量控制,确认数据错误
3	数据为订正值	原数据明显偏离真值,但在一定范围内可参照使用。在原始数据基础上通过偏差订正等方式重新获取的更正数据
4	数据为修改值	原数据因错误或缺测而完全不可用,通过与原数据完全无关的替 代方式重新获取的更正数据
5	预留	
6	预留	
7	无观测任务	按规定,台站无相应要素数据观测任务
8	数据缺测	该项数据应观测,但因各种原因数据缺测
9	数据未做质 量控制	该数据未进行质量控制

注: 质控码 0、3、4 均当可信使用